



第一次使用 cSPACE 配置仿真器步骤



- (1) 确认 cSPACE 硬件设备连接正常
- (2) 双击打开 CCS 软件




- (3) 点击 “Project”, “Import CCS Projects...”




- (4) 找到与模型同名的后缀带有”_ert_rtw“的文件夹




(5) 弹出如下界面，点击” Finish “



(6) 双击文件夹名，双击后缀为.ccxml 的文件，弹出如下界面：



(7) 在下拉框中选择 XDS100v2 USB 字样的设备，点击 Save，然后点击 Test Connection



(8) 然后打开模型，重新编译运行

(9) 若还不能自动下载运行，请检查 Matlab 安装路径是否存在有空格的文件夹，如果有可以尝试重新安装 Matlab 软件，或者用 CCS 下载运行也可。